

Proxmox PVE

- Basis Installation nach <https://www.sysorchestra.com/proxmox-5-on-hetzner-root-server-with-ipv4/>
- Referenz-Doku https://pve.proxmox.com/wiki/Category:Reference_Documentation
- Command line tools: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Hetzner proxmox Doku: https://community.hetzner.com/tutorials/install-and-configure-proxmox_ve/de?title=Proxmox_VE#netzwerkconfiguration-hostsystem-routed
- Hetzner Netzwerk Doku: https://wiki.hetzner.de/index.php/Netzkonfiguration_Debian
- Netzwerk mit zwei Routing Tabellen/Default Routes: <http://www.rjsystems.nl/en/2100-adv-routing.php>

PVE Server Backup

<https://xcruft.com/content/proxmox-config-backups>

User Management

User in PVE erstellen (entspricht dem shell User). Erst dann ist die Administration per Web GUI möglich.

```
pveum user add [user@pam]
```

Gruppe erstellen:

```
pveum groupadd admin -comment "System Administrators"
```

Rechte zuweisen:

```
pveum aclmod / -group admin -role Administrator
```

Benutzer der Gruppe zuweisen:

```
pveum user modify testuser@pam -group admin
```

User auflisten

```
root@pveroser:~# pveum user list
```

userid	comment	email	enable	expire	firstname
groups	keys	lastname	realm-type	tokens	

alex@pam				pam	1	0
root@pam				admin@netzwissen.de pam	1	0
thommie@pam				pam	1	0

Gruppen auflisten

```
root@pveroser:~# pveum group list
```

groupid	comment	users
admin	System Administrators	alex@pam,thommie@pam

Command Line

qm = Management der **kvm** VMs

pct = Management der **lxc** Container

Alle VMs (KVM und lxc) auf einmal runterfahren

VM löschen

```
qm destroy 105
```

Mounten eines Containers auf dem Host

```
pct mount 108 mounted CT 108 in '/var/lib/lxc/108/rootfs'
```

Gemeinsames Guest Share (smb)

```
mount.cifs \\\\10.10.10.1\\guests /mnt/guests
```

Speicherverbrauch ermitteln

```
du -a /home | sort -n -r | head -n 5 find / -type f -size +100M
```

Container umbenennen

```
pct set <VMID> --hostname <newname>
```

Container betreten

```
pct enter <VMID>
```

Datei senden

```
pct push <VMID> <file> <target>
```

PVE Shell

Alle lxc und KVM VMs auf einmal runter fahren

```
pvesh create /nodes/localhost/stopall
```

Doku: <https://www.historiantech.com/increasing-operational-efficiency-in-proxmox-with-pvesh/>

PVE Templates

Erreichbare Templates auflisten

```
pveam update
```

```
pveam available
```

Runterladen

```
pveam download local debian-10.0-standard_10.0-1_amd64.tar.gz
```

PVE Firewall

zentrale Konfiguration

```
/etc/pve/firewall/cluster.fw
```

Ein/aus auf der command line:

```
pve-firewall stop
```

```
pve-firewall start
```

Wenn die Firewall den Host blockiert

Mit diesem Skript in rc.local wird die FW beim Neustart immer ausgeschaltet:

```
#
#!/bin/sh -e
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

pve-firewall stop

exit 0
```

SMB Mount mit Containern

Geht nur mit **privileged** container. Unter /Your LXC Option/Feature muss die "CIFS capability" aktiviert sein.

Verzeichnisstruktur

Was	Wo	Anmerkung
kvm VM images	/mnt/data/images, /var/lib/vz/images	
kvm VM configs	/etc/pve/nodes/tokoeka/qemu-server	
LXC images	/var/lib/vz/images	
LXC configs	/etc/pve/nodes/tokoeka/lxc	

LXC und KVM Netplan Beispielconfigs

/etc/netplan/default.yaml für zwei Schnittstellen mit festen IPs, default gateway und routing

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: no
      addresses: [ 136.243.85.153/27 ]
      gateway4: 136.243.85.129
      nameservers:
        addresses: [ 213.133.98.98, 213.133.99.99, 213.133.100.100 ]
    ens19:
```

```
dhcp4: no
addresses: [ 10.10.10.10/24 ]
nameservers:
  addresses: [ 10.10.10.1 ]
routes:
  - to: 10.10.10.0/24
    via: 10.10.10.1
    metric: 200
  - to: 0.0.0.0/0
    via: 136.243.85.129
    metric: 100
```

Für eine Schnittstelle (ct, nur internes Netz)

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.10.10.16/24
      gateway4: 10.10.10.1
      nameservers:
        addresses: [ 10.10.10.1 ]
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 10.10.10.1
          on-link: true
/etc/netplan/01-netcfg.yaml (END)
```

Testen:

```
sudo netplan generate
```

Testen mit automatischem zurücksetzen auf den vorherigen Stand

```
sudo netplan try -timeout 180
```

Anwenden

```
sudo netplan apply
```

LXC speziell

https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container

Debug Modus beim Start

```
pct start 110 -debug
```

Port 111 rpcbind

Siehe <https://www.taste-of-it.de/debian-rpc-port-111-offen/> Über iptables auf localhost einschränken:

```
iptables -A INPUT -p tcp !-s 127.0.0.1 -dport 111 -j DROP
```

```
ip6tables -A INPUT -p tcp ! -s IPv6-Adresse -dport 111 -j DROP
```

```
ip6tables -A INPUT -p tcp -s IPv6-Adresse -dport 111 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p udp ! -s 192.168.0.0/24 -dport 111 -j DROP
```

```
ip6tables -A INPUT -p udp -s! IPv6-Adresse -dport 111 -j DROP
```

Datenwiederherstellung aus Dumpfile

Dumpfiles werden im Format *.lzo oder *.tar.zst komprimiert abgelegt. Sie enthalten die VM Daten im raw Format.

zst dekomprimieren

```
zstd -d vzdump-lxc-113-2022_05_14-01_30_57.tar.zst
```

danach mit tar xf ...tar auspacken.

```
lzop -x [*.lzo Datei]
```

erzeugt eine unkomprimierte *.vma Datei. Daraus werden die Partitionen als *.raw Dateien extrahiert:

```
vma extract [*.vma] /mnt/tmp/extract/
```

Mit file sieht man, was drin ist:

```
file tmp-disk-drive-scsi1.raw
```

```
tmp-disk-drive-scsi1.raw: DOS/MBR boot sector; partition 1 : ID=0xee, start-CHS (0x0,0,2), end-CHS (0x3ff,255,63), startsector 1, 204799999 sectors, extended partition table (last)
```

kpartx erzeugt daraus passende loop devices

```
root@tokoea /mnt/data/tmp/extract # kpartx tmp-disk-drive-scsi0.raw
```

```
loop1p1 : 0 2048 /dev/loop1 2048
```

```
loop1p2 : 0 67102720 /dev/loop1 4096
```

Um diese zu mounten, braucht man den offset bis zur Partition:

```
root@tokoea /mnt/data/tmp/extract # fdisk -l tmp-disk-drive-scsi0.raw
```

```
Disk tmp-disk-drive-scsi0.raw: 32 GiB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 074AFDD5-B8AF-4EB9-A630-1B6E2136EBE9
```

```
Device Start End Sectors Size Type
tmp-disk-drive-scsi0.raw1 2048 4095 2048 1M BIOS boot
tmp-disk-drive-scsi0.raw2 4096 67106815 67102720 32G Linux filesystem
```

Der Offset ist also **4096 x 512 = 2097152**. Der Mountbefehl sieht so aus:

```
mount -o ro,loop,offset=2097152 harddrive.img /mnt/loop
```

Am Ende unmountet man alles und detached die loop devices wieder

```
root@tokoeka /mnt/data/tmp/extract # losetup
NAME          SIZELIMIT OFFSET AUTOCLEAR R0 BACK-FILE
DIO LOG-SEC
/dev/loop1      0         0          0 0 /mnt/data/tmp/extract/tmp-disk-
drive-scsi0.raw 0       512
/dev/loop0      0         0          1 0 /var/lib/vz/images/106/vm-106-
disk-0.raw      0       512
```

```
root@tokoeka /mnt/data/tmp/extract # losetup -d /dev/loop1
root@tokoeka /mnt/data/tmp/extract # losetup
NAME          SIZELIMIT OFFSET AUTOCLEAR R0 BACK-FILE
DIO LOG-SEC
/dev/loop0      0         0          1 0 /var/lib/vz/images/106/vm-106-
disk-0.raw      0       512
```

KVM: qcow2 Device mounten

```
modprobe nbd max_part=8
```

```
qemu-nbd --connect=/dev/nbd0 /var/lib/vz/images/100/vm-100-disk-1.qcow2
```

Partitionierung ermitteln und mounten

```
fdisk /dev/nbd0 -l
```

```
root@tokoeka /mnt/data/images/101 # fdisk /dev/nbd0 -l
Disk /dev/nbd0: 32 GiB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9D35B183-C931-43A4-88DD-659ED1FAA7EE
```

Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/nbd0p1	2048	4095	2048	1M	BIOS boot
/dev/nbd0p2	4096	67106815	67102720	32G	Linux filesystem

Danach mounten

```
mount /dev/nbd0p1 /mnt/somepoint/
```

Aufräumen

```
umount /mnt/somepoint/

qemu-nbd --disconnect /dev/nbd0

rmmod nbd
```

LXC: Loop Device mounten

Ablauf manuell

```
losetup /dev/loop22 disk-drive-ide0.raw
partx -v --add /dev/loop22
mount /dev/loop22p1 /mnt/123
```

```
root@tokoeka /mnt/data/images/116 # losetup /dev/loop19 vm-116-disk-2.raw
root@tokoeka /mnt/data/images/116 # partx -v --add /dev/loop19
partition: none, disk: /dev/loop19, lower: 0, upper: 0
/dev/loop19: partition table type 'gpt' detected
range recount: max partno=1, lower=0, upper=0
/dev/loop19: partition #1 added
root@tokoeka /mnt/data/images/116 # losetup -l | grep 116
/dev/loop19          0      0      0  0 /mnt/data/images/116/vm-116-
disk-2.raw  0      512
/dev/loop8           0      0      1  0 /mnt/data/images/116/vm-116-
disk-0.raw  0      512
/dev/loop18          0      0      1  0 /mnt/data/images/116/vm-116-
disk-1.raw  0      512
```

Auflisten aller Loop-Devices

```
losetup -l
```

Devices abhängen, mit -D alle zugehörigen abhängen

```
losetup -d
```

```
losetup -D
```


Parsen der Partitionstabelle und anlegen von loop Einträgen nach Bedarf

```
partx -v --add /dev/loop20
```

Partitionstabelle zeigen

```
root@tokoea /mnt # partx -s /dev/loop22
NR START      END      SECTORS  SIZE NAME  UUID
 1  2048 204799999 204797952 97.7G      7a11d514-01
```

pct set

```
pct set 116 -mp1 volume=data:116/vm-116-disk-2.raw,mp=/mnt/data2,backup=1
```

Offen: offset? p1 ?

Daten-Konvertierungen

<https://stafwag.github.io/blog/blog/2018/07/01/migrate-a-windows-vmware-virtual-machine-to-kvm/>

Split disks in eine Datei umwandeln

```
vmware-vdiskmanager -r leapsrv.vmdk -t 0 /tmp/leapsrv_combined.vmdk
```

Wandeln von vmdk nach qcow2

```
qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 leapsrv_combined.vmdk
leapsrv_combined.vmdk.qcow2
```

Andersrum von qcow2 (kvm) nach raw (lxc):

```
qemu-img convert -f qcow2 -O raw vm-109-disk-1.qcow2
/mnt/data/images/114/vm-114-disk-3.raw
```

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=proxmox&rev=1664468071>

Last update: **05/03/2024 - 10:52**

